

Aufgaben des Wassertrupps beim Löschangriff

- Nach dem der Angriffstruppführer den Einsatzbefehl wiederholt hat, tritt der Wasserstruppführer aus der Reihe und zeigt die Richtung an in der die Saugleitung verlegt werden soll.
Dabei gibt er das Kommando:
" 4 A-Längen."
- Wassertrupp und Schlauchtrupp nehmen je einen Saugschlauch von der Ablagestelle und legen diese hintereinander in die vom Wasserstruppführer befohlene Richtung.
- Der Wassertrupp kuppelt vom Saugkorb aus beginnend die Saugleitung an.
Der Schlauchtrupp unterstützt ihn durch Anheben der Leitungsenden.
- Nach dem Zusammenkuppeln der Saugleitung gibt der Wasserstruppführer das Kommando: " Saugleitung hoch."
Anschließend legt der Wasserstruppführer die Halte - und Ventilleine mit Unterstützung des Schlauchtrupps an.
Die Kupplungsschlüssel werden am Ablageplatz abgelegt.
Die Halteleine wird am Saugkorb mit einem Zimmermannsstich festgelegt.
Der 1. Halbstich erfolgt dicht hinter der ersten Kupplung.
Der 2. Halbstich erfolgt vor der zweiten Kupplung.
Der 3. Halbstich erfolgt vor der dritten Kupplung.
Der 4. Halbstich erfolgt vor der vierten Kupplung.
Die Ventilleine wird mit dem Karabinerhaken am Saugkorb befestigt.
- Sind alle Leinen angelegt, gibt der Wasserstruppführer das Kommando:
" Saugleitung zum Pumpenstand vor!"
- Der Wasserstruppführer steht hierbei am Saugkorb.
Die Trupps stehen auf einer Seite der Saugleitung und heben diese gemeinsam hoch.
- Nachdem der Maschinist " Angekuppelt oder Fertig " gerufen hat, gibt der Wasserstruppführer das Kommando:
" Saugleitung zu Wasser."
Beide Trupps bringen nun die Saugleitung zu Wasser, d.h. in die angegebene Wasserentnahmestelle.

- Der Wassertrupp meldet sich beim Gruppenführer und erhält folgenden Befehl:
" Wassertrupp zur Brandbekämpfung
mit 2. C-Rohr zum rechten Zielfeuer
über den Platz vor."
- Der Wassertruppführer wiederholt den Befehl, dabei entfällt das Wort " Wassertrupp."
- Wassertrupp und Schlauchtrupp gehen gemeinsam zum rechten Zielfeuer vor.
- Der Wassertruppmann kuppelt das Strahlrohr an den C-Schlauch an.
Der Wassertruppführer verlegt die Schlauchreserve von mindestens 3 Buchten und gibt das Kommando:
" 2. C-Rohr Wasser marsch."